

DVNAV statusok és jelentésük

A DVNAV-val elküldött számlákról a NAV status visszaküldéssel visszajelez, melyeket a D&V számlázó programok a számla mellé későbbi ellenőrzéshez vissza is rögzítenek. Minden számla statusa ki van töltve, ami azt mutatja, hogy a számlázó program minősítette a számlát.

A NAV status-ok jelentése:

DONE	A NAV hibamentesen befogadta a számlát.
DONE_WARN	A NAV figyelmeztetéssel (WARN-nal) fogadta be a számlát. A számlát a NAV befogadta, de tartalmi hiba van benne (pl. hibás adószám). A számlával nincs tennivaló, a NAV befogadta! Javítsuk ki a hibás adatot a vevő következő számlája előtt!
DONE2	A számla hibás, nem átadandó a NAV-nak, melyet a DVNAV support csoport állít be. - pl. DVNAV által téves ismételt feladás esetén
DONE3	A számla hibás, nem átadandó a NAV-nak, melyet a DVNAV support csoport állít be. A számla nem vesz részt az „Eltérő NAV-nak jelentendő számlák” ellenőrzésben sem.
ABORTED	A NAV valamilyen hiba miatt nem fogadta be a számlát. A hiba oka és elhárítása a NAV_2016_XML_hibak_es_javitasuk.pdf -ben a Blokkoló validációk témakör alatt olvasható.
SAVED	A számla feldolgozás alatt. Várni kell a NAV válaszára!
PROCESSING	A számla feldolgozás alatt. Várni kell a NAV válaszára!
RECEIVED	A számla befogadva, feldolgozásra vár. Várni kell a NAV válaszára!

NAV-nak nem feladandó számlák, a D&V számlázó program statusai:

DONE_MAGAN	- magánszemély számlája
DONE_KULF	- külföldi vevő számlája
DONE_SZT	- számlatömbös számla
DONE_HC	- áfa limit alatti számla hibás vevőcímmel
DONE_LIMIT	- áfa limit alatti számla
*	- DVNAV indítása előtti számlák
üres	- fel nem adott számla Internet hiba, technikai hiba Várni kell a NAV válaszára! Ha másnap is üres a status, jelezni kell a fejlesztőknek!